



Historian8.0 安装

北京东方鼎晨科技有限公司

2020年5月26日

目录

1. 安装前准备.....	1
2. 安装 Historian Server.....	1
3. 采集器安装.....	6
4. Client Tools 安装.....	12

1. 安装前准备

1) Historian Server :

- Microsoft® Windows® Server 2016 (64-bit)
- Microsoft® Windows® Server 2012 R2 (64-bit)
- Microsoft® Windows® Server 2008 R2 SP2 (64-bit)
- Microsoft® Windows® 10 (64-bit)
- Microsoft® Windows® 8.1 Professional (64-bit)
- Microsoft® Windows® 7 Professional (64-bit)
- Microsoft® .NET Framework 3.5

注意： Historian Server 仅支持 64 位系统

2) Microsoft® .NET Framework 4.5.1


安装 .NET Framework 4.5.1 是 Historian 安装的前提条件，可以手动下载进行安装。

3) Microsoft® Excel® Historian Excel Add-In 适用下面的版本：


- Microsoft® Excel® 2007 (32 bit only)
- Microsoft® Excel® 2010 (32 & 64 bit)
- Microsoft® Excel® 2013 (32 & 64 bit)
- Microsoft® Excel® 2016 (32 & 64 bit)
- Microsoft® Excel® 2019 (32 & 64 bit)

2. 安装 Historian Server


选择安装界面中 Install Historian 项




点击 Next




勾选 Accept , 并点击 Next




选择可用的盘符，点击 Next




确定 Historian 数据路径




设置 UAA，这是一个选填区域






选择安装 Historian 类型，当选购了 Mirror 选项功能，可以根据实际情况选择安装 Mirror 的类型安装项。如未选购 Mirror 选项功能，选择默认 Single Server 安装项。




确认安装点击 Next , 直至完成。




3. 采集器安装


在需要采集的数据源端安装所需的采集器




进入欢迎界面选择 Next




勾选 Accept , 点击 Next




确定采集安装的盘符




设置数据文件夹路径




选择要安装的采集器




开始安装采集器，点击 Next




设置采集器指向的目标 Historian 服务器的机器名或 IP 地址



开始安装，




安装成功





4. Client Tools 安装

在需要访问 Historian 数据的机器上安装 Client Tools




选择需要安装的选项






选择默认 All user



直至安装完毕，重启机器。



如有任何问题，欢迎垂询：

北京东方鼎晨科技有限公司

电话：010-51659507/58851585

邮箱：info@dingchen.com

官网：www.dingchen.com



微信公众号



企业微信，随时在线咨询