



CIMPLICITY V11.1

安装步骤

北京东方鼎晨科技有限公司

2021年6月8日

目录

1. 安装前准备	1
2. 安装步骤	2

1. 安装前准备

1) 支持的操作系统:

CIMPLICITY v11.1 可在以下操作系统上运行。

Microsoft® Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 专业版, 企业版& 旗舰版

Microsoft® Windows® 8.1 (32-bit or 64-bit), 专业版, 企业版& 旗舰版

Microsoft® Windows® Server 2019

Microsoft® Windows® Server 2019 Cluster

Microsoft® Windows® Server 2016

Microsoft® Windows® Server 2016 Cluster

Microsoft® Windows® Server 2012 R2

Microsoft® Windows® 10 IoT 企业版(LTSB) (仅支持完整的 IoT 版本, 不包括核心或移动版本)

2) 外部其他软件兼容性


外部软件	支持的版本
Microsoft Office	2016 或 2019
Microsoft SQL Server	2014, 2016, 2017 and 2019
SQL Express	2014, 2016, 2017 and 2019
Oracle	18c 或 19c
Microsoft Visual Studio	2017
Flexera Software - Install Shield	2018
Sequent - Alarm Cast	V10.02.01

2. 安装步骤


1) 进入 CIMPLICITY 安装界面，选择 “Install CIMPLICITY 11.1 Server”




2) 在安装向导界面点击 “NEXT” 按钮




3) 在阅读授权协议的界面中，点击 “I accept the terms of the license agreement”，再点击 “NEXT” 按钮




- 4) 选择安装类型，选择 Complete（完整安装），或 Custom(自定义安装)，再点击“NEXT”




- 5) 确定安装路径




6) 确定配置安装的端口号，默认 Web: 9443, Config: 4955



7) 提示产品与防火墙整合，点击“是”



8) 准备开始安装，点击 “Install”



9) 安装完成

